

Eine Hörspiel-CD entsteht

MS

Benötigte Hard- oder Software (Version für Adobe Photoshop Elements 4.0)

- Bildbearbeitungsprogramm
Textverarbeitungsprogramm oder
CD-Etiketten-Bearbeitungs-Programm

Anmerkung: Die Anleitung ist optimiert für Adobe Photoshop Elements 4.0.

Ziel Ein passendes CD-Cover mit Bild am Computer kreieren




Aufträge (CD-Cover herstellen)

1. Fotografiere ein zur CD passendes Bild mit der Digitalkamera. Das Bild soll eine Nahaufnahme sein. Gehe dazu mit der Kamera so nah an das Sujet heran, dass du nur einen Teil des Sujets auf dem Foto hast. Achtung: Nicht so nah, dass das Sujet auf dem Bild nicht mehr scharf erscheint!

Lade das Foto auf den Computer.


2. Öffne das Bild mit Adobe Photoshop Elements. Klicke dafür mit der rechten Maustaste auf die Bilddatei und wähle im Kontextmenü **1**

Öffnen mit – Adobe Photoshop Elements 4.0.





Eine Hörspiel-CD entsteht

- Schneide das Bild auf die Grösse zu, damit es mit der CD-Etikette übereinstimmt. Verwende dazu das Freistellwerkzeug ② aus der Toolbox und stelle in der Optionsleiste ③ oben die Werte für die Breite und die Höhe auf je 12 cm und die Auflösung auf mindestens 150 Pixel/Zoll.




- Versuche das Bild so anzupassen, dass es dir gefällt. Falls dir etwas nicht passt, machst du mit dem Pfeil „Rückgängig“ deinen Versuch wieder rückgängig.



Speichere das veränderte Bild ab.



-



Klicke in der Toolbox auf **Text-Werkzeug** ④. Wähle oben in der Optionsleiste ⑤ die passenden Einstellungen für die Schrift (Farbe, Grösse, Art, ...).

Klicke ins Bild und schreibe den Titel für deinen CD-Cover.

Du kannst den Titel mit dem **Verschieben-Werkzeug** ⑥ an die gewünschte Position ziehen.



Eine Hörspiel-CD entsteht


MS

6. Für den Untertitel klickst du nochmals auf das Text-Werkzeug ④, wählst die passenden Einstellungen ⑤ und klickst mit der Maus ins Bild. Schreibe nun den Untertitel.

Vielleicht willst du diesen noch mit einer Fläche hervorheben.

Dazu brauchst du das **Rechteck-Werkzeug** ⑦. Wähle oben in der Optionsleiste für das Rechteck-Werkzeug die passende Farbe. Ziehe über den Untertitel ein Rechteck auf, indem du mit gedrückter Maustaste von links oben nach rechts unten fährst.

Damit das Rechteck nicht alles zudeckt, musst du in der Ebenen-Palette ⑧ (Menü **Fenster – Ebenen**) den **Deckkraftregler** ⑨ von 100% zurückstellen, bis dir die halbttransparente Fläche gefällt.




7. Speichere die Datei als JPG-Datei ab.

Dazu klickst du auf **Datei – Speichern unter...**

Gib dem Bild einen passenden Namen und klicke auf **Speichern**.

Wähle im neuen Dialogfeld „JPG-Optionen“ im Dropdown-Menü die Qualität „Mittel“.

Klicke anschliessend auf **OK**.



8. Öffne ein neues Worddokument

Start – Alle Programme – Microsoft Office – Microsoft Word 2003.

und füge die Datei ein: Menü **Einfügen – Grafik – Aus Datei...** . Klicke mit der Maus zweimal auf das Bild, und wähle im neuen Dialogfeld **Grafik formatieren und** unter der Rubrik **Layout – Vor den Text**. Bestätige deine Wahl mit **OK**.

9. Zuletzt machst du einen Probeausdruck. Halte ihn zusammen mit der runden CD-Etikette vor ein Fenster im Schulzimmer und prüfe, ob die CD-Etikette schön vom Bild abgedeckt wird. Andernfalls ziehst du das Bild an den richtigen Ort und machst nochmals einen Probeausdruck.

Anschliessend kannst du das gestaltete Cover problemlos auf die CD-Etikette ausdrucken.

10. **Etiketten-Bearbeitungs-Programm**

Eventuell hast du mit dem Erwerb der CD-Etiketten auch gleich ein Programm zum Ausdrucken und Bearbeiten von CD-Etiketten erhalten. Dann musst du das Bild nicht ins Word einfügen, sondern das erstellte JPG-Bild in eine neu geöffnete Datei importieren.

Anschliessend kannst du das gestaltete Cover problemlos auf die CD-Etikette ausdrucken.